



Oppsett av e-post i Android

1. Gå inn på innstillinger for Android Mail og velg «Legg til konto»



2. Velg «Andre»



3. Skriv inn din @mimer.no epost-adresse og passord

09:12 4G 96%

< Legg til ny konto

Eksempel@mimer.no

Vis passord


Angi som standardkonto

Manuelt oppsett **Logg på**

||| ○ <

The screenshot shows a mobile application interface for creating a new account. At the top, the status bar displays the time (09:12), signal strength (4G), and battery level (96%). Below the status bar is a navigation bar with a back arrow and the text 'Legg til ny konto'. The main content area contains a text input field with the placeholder 'Eksempel@mimer.no', a password field with masked characters '*****', and two radio button options: 'Vis passord' and 'Angi som standardkonto'. At the bottom, there are two buttons: 'Manuelt oppsett' and 'Logg på'. The 'Logg på' button is highlighted in orange. The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with three icons: a home button (three vertical bars), a back button (a circle), and a forward button (a triangle).

4. Velg kontotype IMAP eller POP3. IMAP er anbefalt og benyttet videre



5. I serverinnstillingene skal dere skrive inn full @mimer.no epost-adresse både som adresse og som brukernavn.
På innkommende server så skal det være epost.mimer.no
SSL skal være påskrudd og porten skal være 993

09:13 4G 96%

< Serverinnstillinger

Konto

E-postadresse
Eksempel@mimer.no

Brukernavn
Eksempel@mimer.no

Passord
.....

Vis passord

Innkommende server

IMAP-server
epost.mimer.no

Sikkerhetstype
SSL ▼

Port
993

IMAP-baneprefiks
Valgfritt.

Utgående server

Logg på

||| ○ <

6. På utgående server skal det stå epost.mimer.no

SSL skal være påskrudd og porten skal være 465 og du må kreve godkjenning for å sende e-posten

Her må man igjen skrive inn sin fulle @mimer.no adresse og passord

Klikk på «Logg på» og kontoen blir lagt til.

09:13 4G 96%

< Serverinnstillinger

Sikkerhetstype
SSL ▼

Port
993

IMAP-baneprefiks
Valgfritt.

Utgående server

SMTP-server
epost.mimer.no

Sikkerhetstype
SSL ▼

Port
465

Krev godkjenning for å sende e-poster

Eksempel@mimer.no

.....

Vis passord

Logg på