

4G 76% 10:06

Innstillinger

SØK

Personlig



Bakgrunnsbilde



Tema



Låseskjerm og sikkerhet



Personvern og sikkerhet



Enkel modus



Tilgjengelighet



Kontoer




Sikkerhetskopier og nullstill

System




Språk og inndata

Gå til innstillinger og klikk på kontoer



Klikk på legg til konto



Klikk på E-post

10:08 76% 4G

← Sett opp e-post

Velg en eksisterende konto, eller legg til en ny med noen få enkle trinn.

Velg eksisterende konto ▼

Angi påloggingsdetaljer

ola.nordmann@mimer.no

.....

Vis passord

Angi denne kontoen som standard for sending av e-poster.

MANUELT OPPS... NESTE >

Legg inn e-postadressen under påloggingsdetaljer og passord. Klikk deretter på manuelt oppsett.



4G+



73%



11:05

← Velg kontotype

POP3-KONTO

IMAP-KONTO

MICROSOFT EXCHANGE ACTIVESYNC

Klikk på imap-konto



77%

10:06

← Innstillinger for innkommende ser...

E-postadresse

ola.nordmann@mimer.no

Brukernavn

ola.nordmann@mimer.no

Passord

••••••••

IMAP-server

imap.mimer.no

Sikkerhetstype

SSL (Godta alle sertifikater) ▼

Port

993

IMAP-baneprefiks

Valgfritt.

UTFØRT

Under innstillinger for innkommende server legger du inn e-postadressen din og samme under brukernavn

Legg og inn passord for e-postkontoen.

Legg inn imap server `imap.mimer.no`, ssl og port 993 som vist.

Imap baneprefiks hopper en over.

← Innstillinger for utgående server

SMTP-server

imap.mimer.no

Sikkerhetstype

SSL (Godta alle sertifikater) ▼

Port

465

Krever pålogging.



Brukernavn

ola.nordmann@mimer.no

Passord

••••••••

UTFØRT

Under innstillinger for utgående server legger du inn smtp server `imap.mimer.no`

Velg sikkerhetstype SSL og port 465 som vist.

Krever pålogging skal være aktiv

Brukernavn er hele e-postadressen, og under legges inn passord til den. (Kommer som regel automatisk opp riktig)